

# Einrichtung eines lokalen Mail-Servers auf dem JanaServer2

- Kurzakte -

<b>Aufruf des Admintools</b>
→ Rechtsklick auf Jana-Icon in der Taskleiste → Einstellungen
<b>Binden der Serverdienste an die IP-Adressen</b>
Kasten: Konfiguration → Allgemein Kasten: Allgemein → IP-Adressen « Festlegen der IP-Adressen » <ul style="list-style-type: none"><li>• Eingabe der lokalen IP-Adresse (z.B.: 192.168.32.67) für Funktionalität im LAN</li><li>• Eingabe der Adresse 0.0.0.0. für die Freigabe für alle Rechner aus dem Internet</li><li>• « übernehmen »</li></ul> « Funktionszuordnung an die Netzwerkkarte(n) » <ul style="list-style-type: none"><li>• Zuordnung der Dienste an die Netz-Schnittstellen (z.B.: E-Mail-Server an 192.168.32.67)</li><li>• « übernehmen »</li></ul>
<b>Allgemeine E-Mail-Einstellungen</b>
Kasten: Home → E-Mail Kasten: Modus → Erweitert Kasten: E-Mail → Allgemein « Generelle E-Mail Parameter » <ul style="list-style-type: none"><li>• Festlegen des E-Mail-Verzeichnisses (z.B.: C:\Programme\Jana2\Mail)</li><li>• E-Mail-Adresse des Administrators (z.B. admin@test.de)</li><li>• Deaktivieren von: Wenn online gegangen wird, E-Mails zum Provider senden Nach dem Senden einer E-Mail neue E-Mails beim Provider abholen Wenn Online gegangen wird, E-Mails beim Provider abholen</li><li>• « übernehmen »</li></ul> « Smtip-Server - Parameter » <ul style="list-style-type: none"><li>• Aktivieren von Lokaler Smtip-Server erfordert Authentifizierung sonst kann jeder standardmäßig über den SMTP Server von Jana Emails verschicken Durch aktivieren dieser Funktion ist es nicht mehr möglich Emails über Jana durch PHP- oder CGI- Skripte zu versenden Emails an Interne Emailadressen können auch ohne Authentifizierung verschickt werden.</li><li>• « übernehmen »</li></ul>
<b>Benutzer einrichten</b>
Kasten: E-Mail → Benutzer « E-Mail-Benutzer » → Neu <ul style="list-style-type: none"><li>• E-Mail-Adresse (z.B.: paul@test.de)</li><li>• Benutzerkennung für lokalen Pop3-Server (z.B.: paul)</li><li>• Passwort für lokalen Pop3-Server (z.B.: paula)</li><li>• Aktivieren von E-Mails an diese Adresse aus dem lokalen Netz nicht über ISP zustellen</li><li>• Smtip-Server: Lokaler Benutzer</li><li>• « übernehmen »</li></ul>
<b>Neustart des Servers</b>
Schaltfläche » Server neu starten Achtung: Nach einer Neuinstallation ist auch ein Rechner-Neustart nötig
<b>Einrichtung des E-Mail-Clients am Beispiel von Outlook-Express</b>
Extras → Konten → E-Mail → Hinzufügen → E-Mail <ul style="list-style-type: none"><li>• Angezeigter Name: (z.B.: Paul Meier), wird beim Empfänger als Absender angezeigt</li><li>• E-Mail-Adresse: (z.B.: paul@test.de)</li><li>• Posteingangsserver: (z.B.: 192.168.32.67)</li><li>• Postausgangsserver: (z.B.: 192.168.32.67)</li><li>• Kontoname: (z.B.: paul)</li><li>• Kennwort: (z.B.: paula)</li><li>• Fertigstellen</li></ul> Schaltfläche: Eigenschaften → Register: Server → Aktivieren von Server erfordert Authentifizierung